

# Rappresentazione dell' informazione

Cenni, necessari per capire le caratteristiche dei tipi di dato e delle limitazioni dell'aritmetica del computer

# Cos'è l'informazione ?

Tutto quello che viene manipolato da un calcolatore:

- Numeri (naturali, interi, reali, . . . )
- Caratteri ('a', 'b',... '0',..., '9', '%',.....)
- Stringhe ("aba", "gatto"....)
- Immagini
- Suoni
- Programmi
- .....

# Cos'è l'informazione ?

Tutta l'informazione presente sul computer deve essere memorizzata in forma **binaria**, come sequenze di 0 ed 1:

- Le unità di memorizzazione sono formate da aggregati di dispositivi fisici elementari con due stati, uno associato a 0 e l'altro associato ad 1
- È molto più semplice da realizzare rispetto a qualcosa che distingue fra tre o più stati

# Rappresentazione dei naturali

- Un numero naturale è un oggetto matematico, che può essere rappresentato mediante una sequenza di simboli di un alfabeto fissato
- Il numero 12 può essere rappresentato in molti modi:
  - **XII** numerazione romana (additiva)
  - **12** sequenza dei due caratteri in rappresentazione decimale posizionale
  - **1100** rappresentazione binaria posizionale
  - **dodici** rappresentazione come stringa di caratteri
  - .....

# Rappresentazione dei naturali

- Siamo interessati alle rappresentazioni in cui sia facile manipolare i naturali con le comuni operazioni aritmetiche
- Quindi entreremo in dettaglio sulle caratteristiche della **rappresentazione posizionale** nelle varie basi
- In queste rappresentazioni una cifra contribuisce con un valore diverso al numero a seconda della **posizione** in cui si trova, es:

The diagram shows the number 1100. The first '1' is green, the second '1' is red, and the two '0's are black. An arrow points from the text 'Contribuisce come 4' to the second '1'.

Contribuisce come 4

1100

# Rappresentazione dei naturali

- Siamo interessati alle rappresentazioni in cui sia facile manipolare i naturali con le comuni operazioni aritmetiche
- Quindi entreremo in dettaglio sulle caratteristiche della **rappresentazione posizionale** nelle varie basi
- In queste rappresentazioni una cifra contribuisce con un valore diverso al numero a seconda della **posizione** in cui si trova, es:

Contribuisce come 8      1100      Contribuisce come 4

# Rappresentazione posizionale

- Un numero è rappresentato da una sequenza finita di cifre di un certo **alfabeto**:

$$c_{n-1}c_{n-2} \dots c_1c_0 = N_b$$

- $c_{n-1}$  è detta cifra più significativa
- $c_0$  è detta cifra meno significativa
- Il numero  $b$  di cifre diverse (dimensione dell'**alfabeto**) è detto **base** del sistema di numerazione posizionale

# Rappresentazione posizionale in base $b$

- Ad ogni cifra è associato un valore compreso tra  $0$  e  $b-1$  ad esempio

Base	Alfabeto	Sistema
2	01	Binario
8	01234567	Ottale
10	0123456789	Decimale
16	0123456789ABCDEF	Esadecimale



# Rappresentazione posizionale in base $b$

$$c_{n-1}c_{n-2} \cdots c_1c_0 = N_b$$

Il numero  $N$  rappresentato da una sequenza di cifre  $N_b$  dipende dalla base  $b$


$$b^{n-1} * c_{n-1} + \cdots + b^0 * c_0 = \sum_{i=0}^{n-1} b^i * c_i = N$$

La stessa rappresentazione ha valori diversi in basi diverse

Sistema	Base	Rappresentazione	Valore (base 10)
Binario	2	101	5
Ottale	8	101	65
Decimale	10	101	101
Esadecimale	16	101	257

# Intervallo di rappresentazione


- Fissato il numero di cifre e una base abbiamo solo un numero finito di rappresentazioni
  - Sono tutte le combinazioni possibili di cifre
  - Ad esempio con 4 posizioni e rappresentazione decimale



- si hanno le combinazioni da **0 a 9999**
- Cioè  $10000 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4$  combinazioni nell'intervallo  **$0 \dots 10^4 - 1$**
- Questo viene detto **intervallo di rappresentazione**

# Intervallo di rappresentazione

- Vediamo un esempio con la numerazione binaria:
- Ad esempio con 4 posizioni cifre 0, 1



- si hanno le combinazioni da **0 a 1111**
- Cioè  $16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$  combinazioni nell'intervallo di rappresentazione  **$0 \dots 2^4 - 1$**
- Questo vale in generale, in base  $b$  ed  $n$  posizioni si ha la possibilità di rappresentare al più  $b^n$  numeri diversi con intervallo di rappresentazione  **$0 \dots b^n - 1$**

# Conversioni da base 10 a base $b$

$$b^{n-1} * c_{n-1} + \dots + b^1 * c_1 + b^0 * c_0 = N$$

Basta osservare che

- $c_0$  è il resto della divisione di  $N$  per  $b$
- $b^{n-2} * c_{n-1} + \dots + b^0 * c_1$  è invece il quoziente della divisione per  $b$
- Quindi effettuando delle divisioni successive per  $b$  possiamo ottenere le cifre della rappresentazione in base  $b$  (dalla meno significativa alla più significativa)

# Conversioni da base 10 a base $b$

```
/* num numero da convertire
   b base */
i = 0;
while (num != 0) {
    c[i] = num % b;
    num = num / b;
    i++;
}
```

- Dove abbiamo rappresentato con  $c[i]$  l' $i$ -esima cifra  $c_i$  della rappresentazione
- *Si tratta di array, aggregazioni di variabili omogenee, ne parleremo nelle prossime lezioni*

# Conversioni da base 10 a base $b$

```
/* num numero da convertire  
   b base */
```

```
i = 0;
```

```
while (num != 0) {
```

```
    c[i] = num % b;
```

```
    num = num / b;
```

```
    i++;
```

```
}
```

- Lo implementeremo in laboratorio....

# Rappresentazione dei numeri nel computer

- Supponiamo ora di avere a disposizione una parola di  $n$  bit per rappresentare un numero
- Discutiamo come rappresentare, naturali, interi e reali
- Abbiamo come intervallo di rappresentazione  $0 \dots 2^n - 1$

In totale, abbiamo  $2^n$  codifiche e dobbiamo decidere come usarle.....

# Rappresentazione dei numeri naturali

- Se abbiamo a disposizione  $n$  bit
- Abbiamo come intervallo di rappresentazione di  $0 \dots 2^n - 1$
- Possiamo quindi rappresentare questo intervallo dei naturali associando ad ogni rappresentazione il numero corrispondente
- È quello che fanno i tipi **unsigned** del C



# Rappresentazione dei numeri naturali

- Prime considerazioni .....
- In ogni computer, **abbiamo solo un insieme finito di naturali** (si usano parole di lunghezza finita)
- L'insieme **non è più chiuso rispetto agli usuali operatori aritmetici !**
  - Esempio: su 4 cifre decimali  $9999+1=10000$  non più rappresentabile ...
  - Avviene ha un fenomeno detto **overflow**
  - Bisogna decidere cosa fare ....
    - Ragionare in modulo, segnalare una eccezione, dipende dal linguaggio usato ....

# Rappresentazione dei numeri naturali

- .. ulteriori considerazioni .....
- Le operazioni aritmetiche non sono più associative e commutative ...Ad esempio:
  - $(9999+1)-9000$  da overflow mentre
  - $9999(+1-9000)$  da 1000 che può essere rappresentato correttamente
  - L'ordine in cui si applicano gli operatori **diventa rilevante per la correttezza del calcolo!**

# Rappresentazione dei numeri interi

- Abbiamo a disposizione  $n$  bit, con intervallo di rappresentazione  $0 \dots 2^n - 1$
- Dobbiamo dividerlo fra interi negativi e positivi!
- Considereremo due strategie
  - Rappresentazione in **modulo e segno**
  - Rappresentazione in **complemento alla base** (a 2 nel nostro caso)

# Interi: modulo e segno

- Usiamo il bit più significativo per rappresentare il segno (0 positivo 1 negativo) ed il resto dei bit per il modulo,
- quindi per il modulo abbiamo a disposizione  $n-1$  bit, con intervallo di rappresentazione  $0 \dots 2^{n-1}-1$
- Esempio con 4 cifre binarie abbiamo

binario	decimale segno	binario	decimale segno	binario	decimale segno	binario	decimale segno
0000	+0	0100	+5	1000	-0	1100	-4
0001	+1	0101	+6	1001	-1	1101	-5
0010	+2	0110	+7	1010	-2	1110	-6
0011	+3	0111	+8	1011	-3	1111	-7

# Interi: modulo e segno

## Problemi :

- Doppia rappresentazione dello 0
- Gli algoritmi per le operazioni aritmetiche sono complicati (analisi per casi ...)
- Entrambe le cose sono risolte dalla rappresentazione in complemento

binario	decimale segno	binario	decimale segno	binario	decimale segno	binario	decimale segno
0000	+0	0100	+5	1000	-0	1100	-4
0001	+1	0101	+6	1001	-1	1101	-5
0010	+2	0110	+7	1010	-2	1110	-6
0011	+3	0111	+8	1011	-3	1111	-7

# Interi: complemento alla base

Un intero  $x$  viene rappresentato ( $b$  base  $n$  cifre) da

- La rappresentazione del suo modulo  $|x|$  se  $x \geq 0$
  - La rappresentazione di  $b^n - |x|$  se  $x < 0$
- 
- Esempio con 4 cifre binarie abbiamo

binario	decimale segno	binario	decimale segno	binario	decimale segno	binario	decimale segno
0000	0	0100	+4	1000	-8	1100	-4
0001	+1	0101	+5	1001	-7	1101	-3
0010	+2	0110	+6	1010	-6	1110	-2
0011	+3	0111	+7	1011	-5	1111	-1

# Interi: complemento alla base

## Bizzarro ma...

- Per i positivi la cifra più significativa è 0, per i negativi 1
- Gli algoritmi sono più semplici
  - $6 - 7 = 0110 + 1001 = 1111 = -1$
  - $-1 - 5 = 1111 + 1011 = 11010 = -6$

binario	decimale segno	binario	decimale segno	binario	decimale segno	binario	decimale segno
0000	0	0100	+4	1000	-8	1100	-4
0001	+1	0101	+5	1001	-7	1101	-3
0010	+2	0110	+6	1010	-6	1110	-2
0011	+3	0111	+7	1011	-5	1111	-1

# Interi: complemento alla base

## Bizzarro ma...

- Esempio: l'addizione si ottiene sommando le rappresentazioni e ragionando in modulo
  - $6 - 7 = 0110 + 1001 = 1111 = -1$
  - $-1 - 5 = 1111 + 1011 = 11010 = -6$
- Rende molto più semplice la realizzazione ad hardware (ALU)
- È la rappresentazione usata dai vari tipi **int** del C e di molti altri linguaggi



# Complementazione

In generale come si trova la rappresentazione di  $x < 0$  data quella di  $|x|$ ?

- Ad esempio la rappresentazione in complemento a 2 di -2 data quella di 2 (0010) ?
- Per definizione, se utilizzo la base  $b$  e  $n$  cifre allora
$$-x = b^n - |x|$$
- Quindi basta trovare un algoritmo semplice per trovare le cifre del risultato della sottrazione a partire da quelle di  $|x|$
- Vediamo quelle per la rappresentazione in base 2 senza entrare nel dettaglio della dimostrazione formale

# Complementazione

Se ho  $n$  cifre e rappresentazione in base 2..

$$-x = 2^n - |x|$$

- Ad esempio con 4 cifre: rappresentiamo -6 e -2

$2^4=16$	10000
6	0110
10 (-6)	<b>1010</b>

$2^4=16$	10000
2	0010
14 (-2)	<b>1110</b>

Quindi basta:

- Ricopiare le cifre meno significative fino al primo 1 (compreso)
- Invertire tutte le altre più significative

# Interi: complemento alla base

## In generale

- Con  $n$  cifre in base  $b$
- Si possono rappresentare gli interi nell'intervallo

$$\left[ -\frac{b^n}{2}, \frac{b^n}{2} - 1 \right]$$

- Se consideriamo la base 2 abbiamo come intervallo di rappresentazione:

$$[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$$

- Valgono quindi le stesse considerazioni fatte per gli interi riguardo a **overflow** e **ordine di applicazione degli operatori** .....

# Come si trova l'overflow ?

- Vediamo meglio come avviene l'addizione con rappresentazione in complemento a 2 con  $n$  cifre
  - Vengono sommati bit a bit i due numeri a partire dalla cifra meno significativa (posizione 0)
  - Sia  $r_{n-1}$  il riporto dalla posizione più significativa (la  $n - 1$ ) e  $r_{n-2}$  il penultimo riporto (posizione  $n - 2$ )
  - È possibile dimostrare che si ha overflow solo se i due riporti sono diversi cioè  $r_{n-1} \neq r_{n-2}$
- Vediamo alcuni esempi

# Overflow: esempi

Non c'è overflow

rip	<b>0</b>	<b>0</b>	0	1	1	
+9		0	1	0	0	1
+3		0	0	0	1	1
+12		0	1	1	0	0

rip	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1	1	
-9		1	0	1	1	1
-3		1	1	1	0	1
-12		1	0	1	0	0

C'è overflow

rip	<b>0</b>	<b>1</b>	0	0	0	
+9		0	1	0	0	1
+8		0	1	0	0	0
+17		1	0	0	0	1

rip	<b>1</b>	<b>0</b>	0	0	0	
-9		1	0	1	1	1
-8		1	1	0	0	0
-17		0	1	1	1	1

5 cifre intervallo di rappresentazione da -16 a +15

# Numeri frazionari

- I numeri frazionari fra 0 ed 1 si rappresentano comunemente in base  $b$  come:

$$N_b = 0.c_{-1}c_{-2} \cdots c_{-n}$$

- Al solito il peso delle cifre è determinato dalla loro posizione e dalla base  $b$  utilizzata

$$b^{-1} * c_{-1} + \cdots + b^{-n} * c_{-n} = \sum_{i=-n}^{-1} b^i * c_i = N_b$$

- Ad esempio, 0.587 in base 10, corrisponde a  $10^{-1} * 5 + 10^{-2} * 8 + 10^{-3} * 7$

# Numeri frazionari

- Usiamo la definizione per convertire in decimale un numero frazionario binario:

$$N_b = \sum_{i=-n}^{-1} b^i * c_i$$

- Ad esempio, **0.1011** in base 2, corrisponde a  $2^{-1} * 1 + 2^{-3} * 1 + 2^{-4} * 1 = 0.6875$

# Numeri frazionari

- Anche nel caso dei numeri frazionari dato il numero di cifre  $n$ , il numero di configurazioni rappresentabili è finito:
  - Si introducono degli errori di rappresentazione
  - L'errore è sempre maggiore di  $b^{-n}$  dove  $b$  è la base di rappresentazione
- Si hanno di nuovo problemi di non rappresentabilità del risultato di una operazione



# Conversione da base 10 a base 2

- Il metodo piu semplice consiste nell'effettuare una sequenza di moltiplicazioni per 2 prendendo ad ogni passo la parte intera del risultato come cifra binaria della rappresentazione
- Esempio 1: convertiamo 0.125 da base 10 a base 2

$0.125 * 2$	0.25	<b>0</b>
$0.25 * 2$	0.5	<b>0</b>
$0.5 * 2$	1.0	<b>1</b>

- Il risultato è **0.001** e la rappresentazione è **esatta** con 3 cifre decimali

# Conversione da base 10 a base 2

- Esempio 2: convertiamo 0.587 da base 10 a base 2

$0.587 * 2$	1.174	<b>1</b>
$0.174 * 2$	0.348	<b>0</b>
$0.348 * 2$	0.696	<b>0</b>
$0.696 * 2$	1.392	<b>1</b>
$0.392 * 2$	0.784	<b>0</b>
$0.784 * 2$	1.568	<b>1</b>
$0.568 * 2$	....	<b>....</b>
.....	.....	<b>....</b>

- In questo caso la rappresentazione fino a 6 cifre è **approssimata**, l'accuratezza dipende dalle cifre disponibili: 0.1001 (4 cifre), 0.100101 (6 cifre)

# Rappresentazione dei reali

- L'insieme  $\mathbb{R}$  è infinito e dobbiamo fare delle approssimazioni, vedremo due metodi:
  - Virgola fissa
  - Virgola mobile

# Reali: virgola fissa

- Dividiamo le cifre disponibili fra la parte intera e la parte frazionaria, es.


$$N_b = c_{n-1}c_{n-2} \cdots c_0 \cdot c_{-1}c_{-2} \cdots c_{-m}$$

$$b^{n-1} * c_{n-1} + \cdots + b^0 * c_0 + b^{-1} * c_{-1} + \cdots + b^{-n} * c_{-n}$$

- $m$  ed  $n$  sono gli stessi per tutti i numeri rappresentati

# Reali virgola mobile

0



- Con la virgola fissa la precisione è sempre la stessa per tutti i reali sia in prossimità dello zero che altrove
- Sarebbe più ragionevole usare più precisione per valori più piccoli e meno per valori maggiori, graficamente ...

0



- La virgola mobile realizza questo con una rappresentazione **esponenziale**

# Reali: virgola mobile

Nella rappresentazione esponenziale in base  $b$

$$N_b = m * b^e$$

Ad esempio:

- $1150 = 0.115 * 10^4$
- Ma anche  $1150 = 11.5 * 10^2$
- .....

# Reali: virgola mobile

- Usa la rappresentazione in **forma normalizzata** in base  $b$

$$N_b = m * b^e$$

Dove

- $m$  è la **mantissa** che deve stare nell'intervallo  $\frac{1}{b} \leq m < 1$
- ed  $e$  è la **caratteristica**, un intero con segno

Ad esempio la rappresentazione normalizzata di 1150 in base 10 è :

- $1150 = 0.115 * 10^4$

# Reali: virgola mobile

Nella **forma normalizzata** in base  $b$  la mantissa ha la forma:

$$m = 0.c_{-1} \cdots c_{-k}$$

- Quindi nel caso della base 2 servono  $k$  bit
- E il valore della mantissa è limitato da

$$(0.1) \frac{1}{b} \leq m \leq \sum_{i=-k}^{-1} b^i * c_i \quad (0.111 \dots 1)$$



# Reali: virgola mobile

- Anche la caratteristica è limitata

$$N_b = m * b^e$$

- Se assumiamo  $h$  bit
- E la rappresentazione in complemento a 2
- L'intervallo di rappresentazione della caratteristica è:  
$$-2^h \leq e \leq 2^h - 1$$
- Questi due vincoli fissano il minimo e massimo numero rappresentabile
- Tuttavia in questo caso anche internamente a questo intervallo la rappresentazione è approssimata

# Reali: virgola mobile

- Analizziamo meglio i problemi della rappresentazione
  - Vengono rappresentati solo numeri razionali
  - I reali sono **approssimati** con il razionale più vicino
  - I numeri rappresentati sono più densi vicino allo 0 e più distanti vicino al massimo e minimo rappresentabile
    - Quindi l'errore che commettiamo non è fisso ma dipende dal numero che stiamo rappresentando
  - L'insieme non è chiuso rispetto a  $+$ ,  $*$  ...

# Reali in virgola mobile

## Esistono quindi diversi errori

- Errore di *underflow* (siamo arrivati troppo vicino a 0, essenzialmente la mantissa si azzera)
- Errore di *overflow* (numero troppo elevato, la caratteristica va in overflow)
- Errore di *arrotondamento* (vengono tralasciate delle cifre significative del numero rappresentato)

# Reali: virgola mobile

- Esempio tipico su 32 bit
  - 1 bit per il segno (0 positivo, 1 negativo)
  - 7 per la caratteristica (in complemento)
  - 24 per la mantissa
- IEEE ha standard su 32,64,.... Bit
  - Si usa la rappresentazione in eccesso (es. eccesso 127 su 8 bit) invece che quella in complemento a 2 per  $e$
  - Convenzioni speciali per rappresentare infinito negativo e positivo
  - Convenzioni sul tipo di arrotondamento/troncamento da effettuare nelle operazioni aritmetiche e nelle conversioni